

Порядок переноса ПО Артонит 10 (СЕ) с одного компьютера на другой.

Подготовка к переносу.

1. запустите любое из приложение Артонит СЕ на "старом" компьютере и посмотрите версию программного обеспечения. Версия написана в шапке окна программы.

2. установить на новом компьютере ПО Артонит СЕ (10) с имеющегося инсталляционного диска. Если диск потерян, то скачайте инсталлятор с сайта: http://www.artonit.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=58&func=select&id=3. Пример установки см. <http://www.youtube.com/watch?v=xws2LDjwmCY>

Копирование файлов с данными со "старого" компьютера.

На "старом" компьютере выполните следующие действия:

1. остановите службы:
2. Firebird Guardian - DefaultInstance
3. Firebird Server - DefaultInstance
4. SHELT Access Server service. Установите свойство Тип запуска как Отключена.
5. SHELT TServer. Установите свойство Тип запуска как Отключена.
6. TS2 service. Установите свойство Тип запуска как Отключена.
7. Скопируйте на любой доступный носитель файлы с данными:
8. C:\Program Files (x86)\CardsoftDuoSEAccessShieldPro.gdb
9. C:\Program Files (x86)\CardsoftDuoSETransportserver.mdb
10. C:\Program Files (x86)\CardsoftDuoSETs2TS2.mdb.

Установка файлов с данными на "новый" компьютер.

На "новом" компьютере выполните следующие действия:

1. остановите службы:
2. Firebird Guardian - DefaultInstance
3. Firebird Server - DefaultInstance
4. SHELT Access Server service.
5. SHELT TServer.
6. TS2 service.
7. Скопируйте файлы с данными поверх существующих файлов:

8. C:\Program Files (x86)\CardsoftDuoSE\AccessShieldPro.gdb
9. C:\Program Files (x86)\CardsoftDuoSE\Transporttserver.mdb
10. C:\Program Files (x86)\CardsoftDuoSE\TS2TS2.mdb.
11. перезапустите компьютер, либо вручную запустите службы:
12. Firebird Guardian - DefaultInstance
13. Firebird Server - DefaultInstance
14. SHELТ Access Server service.
15. SHELТ TServer.
16. TS2 service.

[Проверьте работоспособность](#) комплекса ПО Артонит 10.