


Транспортный сервер тип 1

Автор: Administrator

15.09.2013 08:28 - Обновлено 02.04.2014 16:00



Транспортный сервер тип 1 является основой транспортного уровня программного пакета Артон

Особенностью работы Транспортного сервера тип 1 (в отличии от Транспортного сервера тип 2)

{tab=Описание}

Транспортный сервер тип 1 (далее ТС1) выполнен в виде службы.

ТС1 запускается при старте компьютера.

Необходимые данные ТС1 хранит в базе данных БД ТС.

Алгоритм работы.

Транспортный сервер тип 1

Автор: Administrator

15.09.2013 08:28 - Обновлено 02.04.2014 16:00

В ходе работы ТС1 поочередной вызывает драйвер зарегистрированных устройств и запрашивает события устройства.

При получении данных драйвер преобразует их в нормализованный вид, и передает в ТС1.

ТС1 записывает полученное событие в БД ТС.

Система команд.

ТС1 имеет систему команд, с помощью которой можно управлять Транспортным сервером.

{tab=Характеристики}

Среда исполнения Windows (XP, 2008, 7).

Состав комплекса ТС1.

1. Исполняемый файл TSSvc.exe,
2. Программа - конфигуратор TSCfg.exe.
3. База данных ТС1. По умолчанию используется Jet4.0, но при необходимости может быть использована и другая СУБД, подключаемая по ADO.

Система защиты. Ограниченный режим.

ТС1 защищен аппаратным ключом Guardant.

При покупке программы выдается ключ защиты.

При старте ТС проверят наличие свободной лицензии в ключе защиты, и если лицензия найдена, то переходит в штатный режим работы.

При отсутствии ключа ТС1 работает в демо режиме со следующими ограничениями:

- Количество зарегистрированных устройств — не более 2. Если зарегистрировано устройств больше 2-х, то ТС1 останавливается.
- подключения принимаются только от локального IP адреса.

Контроль работы ТС1.

Процессы запуска, остановки и сообщения об ошибке заносятся в системный журнал Windows.

Изучение сообщений позволяет точно определить возникшие проблемы при запуске.

{tab=Скачать}

[Программа установки Транспортный сервер 1 .](#)

{tab=Часто задаваемые вопросы}

Как узнать об ошибках обмена с контроллерами?

Запустить Шэлт Контрол, в закладке Система в строке команд ввести команду

Транспортный сервер тип 1

Автор: Administrator

15.09.2013 08:28 - Обновлено 02.04.2014 16:00

server.mode errors=yes

{tab=Новости} {/tabs}